Dovecot

Migration tout IMAP vers Dovecot

Prérequis :

- Dovecot installé, configuré et fonctionnel

Après pas loin de 20 ans de centralisation de mail, j'ai finis par me retrouver avec des mails stocké dans une arborescence *Maildir* mais avec différentes versions La ou ça semblait fonctionner à peu prêt correctement avec **Courrer-imap**... Dovecot lui, est un peu plus strict (Ce qui n'est pas forcément un défaut).

Bref, il a fallu migrer tous les anciens mails vers la solution **Dovecot** sans rien perdre de préférence. Et bin avec doveadm (Il existe 3 modes de synchronisation), c'est possible. Le principe est simple :

1. Se connecter sur le nouveau serveur
2. Paramétrer `doveadm` pour qu'il se connecte sur un serveur IMAPS distant en tant que client (Ce devrait fonctionner aussi en POPS
3. `doveadm` va récupérer les mails un par un, arborescence incluse (l'inconvénient de cette méthode est la lenteur)
4. `doveadm` va convertir et stocker ces mails sur le nouveaux serveur

Exemple avec un mode de synchronisation (Fusion) dans le sens `OldServer` ⇒ `NewServer` avec un service IMAPS

Commencer par vérifier l'état de la boite mail du nouveau serveur

```
doveadm mailbox status -u <UserMail NewServer> all "*"
```

```
doveadm -Dv \
  -o imapc_host=<@IP / FQDN OldServer>        \
  -o imapc_port=993                           \
  -o imapc_user=<UserMail OldServer>          \
  -o imapc_password=<PasswordMail OldServer>  \
  -o imapc_features=rfc822.size               \
  -o imapc_ssl=imaps                          \
  -o imapc_ssl_verify=no                      \
  -o mail_fsync=never                         \
  sync -R -1 -u <UserMail NewServer> imapc:
```

Vérifier que la migration est effective sur le nouveau serveur

```
doveadm mailbox status -u <UserMail NewServer> all "*"
```

Fix Me! : Bon par contre, il a l'air de créer plein de sous-boites INBOX.abc, INBOX.etc

Mais rien n'est perdu et tout est converti dans le bon format... Ce n'est pas si pire

From:
https://wiki.drouard.eu/ - **Vim Online ;)**

Permanent link:
https://wiki.drouard.eu/pub_zone/linux/dovecot

Last update: **07:18 08/12/2020**